

MOTORISTIČNA ČELADA

Zaščitne čelade motoristov so lahko različne (odprte, zaprte). V vsakem primeru je zaščitno čelado pri poškodovanem motoristu potrebno odstraniti. Čelada zaradi svoje velikosti povzroči fleksijo vratu, če poškodovanega motorista imobiliziramo na zajemalnih nosilih skupaj s čelado. Ravno tako otežkoča dostop do dihalne poti in skriva morebitne poškodbe glave in vratu.

POSTOPEK ODSTRANITVE ZAŠČITNE ČELADE MOTORISTA (odprta čelada):

- Prvi reševalec pristopi k poškodovancu od spredaj in takoj ročno zavaruje glavo in vratno hrbtenico.



Slika 1: Ročno varovanje vratne hrbtenice in glave od prvega stika s poškodovancem dalje.

- Drugi reševalec nato prevzame ročno varovanje glave in vratne hrbtenice.



Slika 2: Drugi reševalec prevzame varovanje vratu in glave, prvi reševalec pa nadaljuje z odstranjevanjem čelade.

- Prvi reševalec odpre vizir (slika 3) in spodnji sprednji del čelade (sliki 4 in 5) ter



Slika 3: Odpiranje vizirja.



Slika 4: Odpiranje sprednjega spodnjega dela čelade (rdeči gumbi).



Slika 5: Odpiranje sprednjega spodnjega dela čelade.

- napravi začetno oceno poškodovanca (splošni vtis, stanje zavesti, dihalna pot, dihanje, cirkulacija).
- Prvi reševalec nato odpne pašček za pritrjevanje čelade.



Slika 6: Odpenjanje paščka za pritrdjevanje čelade (rdeči gumb).

- Drugi reševalec še naprej varuje vratno hrbtenico in glavo.




Slika 7: Drugi reševalec neprekinjeno nadaljuje z varovanjem vratne hrbtenice in glave.

- Prvi reševalec nato fiksira glavo: z eno roko fiksira spodnjo čeljust- prime pod kota spodnje čeljustnice, drugo roko pa postavi pod zatilni del. Roka pod zatilnim delom ima potem nalogo, da prevzame težo glavo (ko drugi reševalec v nadaljevanju odstrani čelado), da glava ne omahne.



Slika 8: Prvi reševalec fiksira glavo.

- Ko ima prvi reševalec fiksirano glavo, lahko drugi reševalec prekine z ročnim varovanjem glave in vratne hrbtenice in prime pod oba roba čelade, jo razširi in jo začne odstranjevati majhnimi nihalnimi gibi v vodoravni smeri.



Slika 9: Drugi reševalec prime pod oba roba čelade, jo razširi v lateralni smeri (rdeče puščice) in odstrani z majhnimi nihalnimi gibi v smeri bele puščice..

- Prvi reševalec med odstranjevanjem čelade fiksira glavo. Paziti mora, da glava poškodovanca ne omahne, ko je čelada odstranjena!



Slika 10: Čelada je odstranjena, prvi reševalec z rokami fiksira glavo (glava je po odstranitvi čelade nekoliko dvignjena od tal).

- Drugi reševalec odloži čelado in spet prevzame ročno varovanje glave in vratne hrbtenice.

POSTOPEK ODSTRANITVE ZAŠČITNE ČELADE MOTORISTA (zaprta čelada - sprednjega spodnjega dela čelade ne moremo dvigniti):

- Prvi reševalec pristopi k poškodovancu od spredaj in takoj ročno zavaruje glavo in vratno hrbtenico.
- Drugi reševalec nato prevzame ročno varovanje glave in vratne hrbtenice.
- Prvi reševalec odpre vizir ter
- napravi začetno oceno poškodovanca (splošni vtis, stanje zavesti, dihalna pot, dihanje, cirkulacija).
- Prvi reševalec nato odpne pašček za pritrdjevanje čelade.



Slika 11: Odpiranje paščka za pritrjevanje čelade (rdeči gumb).



Slika 12: Odpiranje paščka za pritrjevanje čelade.

- Prvi reševalec nato fiksira glavo (enako kot pri odprti čeladi).



Slika 13: Prvi reševalec fiksira glavo.

- Drugi reševalec nato preneha z ročnim varovanjem vratne hrbtenice in glave ter odstrani čelado. Prime za spodnja robova čelade, jo razširi v lateralni smeri in začne odstranjevati majhnimi nihalnimi gibi. Čelado vleče najprej naravnost, nato pa za nosom zavije nekoliko navzgor (spodnji sprednji del čelade, ki se ne more dvigniti, se namreč ne sme zatakiniti za nos, ker je to za poškodovanca boleče, hkrati pa povzroči premik glave).



Slika 14: Drugi reševalec odstrani čelado z majhnimi nihalnimi gibi. Čelado najprej vleče naravnost (bela puščica).



Slika 15: Drugi reševalec čelado najprej vleče naravnost, za nosom pa zavije nekoliko navzgor (puščica).



Slika 16: Odstranjena čelada.



Slika 17: Odstranjena čelada (glava je po pravilni odstranitvi nekoliko dvignjena od podlage).



Slika 18: Med odstranjevanjem čelade moramo biti pozorni na nos poškodovanca. Ko s spodnjim sprednjim delom čelada pride do nosu, mora reševalec, ki odstranjuje čelado, le-to za nosom zaviti nekoliko navzgor (spodnji sprednji del čelade, ki se ne more dvigniti, se namreč ne sme zatakni za nos, ker je to za poškodovanca boleče, hkrati pa povzroči premik glave).

- Drugi reševalec odloži čelado in spet prevzame ročno varovanje glave in vratne hrbtenice.